

Tako DSL pajungimas

redaguojame failą /etc/ppp/ppp.conf:

default:

```
set log phase tun
set redial 1 864000
set reconnect 1 5000
enable dns
set speed sync
set mru 1492
set mtu 1492
set ctsrts off
disable lqr
deny lqr
```

takas:

```
set device PPPoE:fxp0 <- nurodykite atitinkamą tinklo interfeisą
set authname telnumeris@dsltakas.lt
set authkey telnumeris
set dial
set login
add default HISADDR
```

patikriname ryšį:

```
ppp -ddial takas
```

įrašome eilutes faile /etc/rc.conf:

```
ppp_enable="YES"
ppp_mode="-ddial"
ppp_profile="takas"
ppp_nat="YES"
```

galima įdėti panašų skriptą į crontab, kuris kas kiek laiko tikrintų ryšį:

```
#!/bin/sh
set
`/sbin/ping -t 5 www.adresas.lt | /usr/bin/grep loss`
LOSS=$?
if [ "$LOSS" = "100%" ]; then
    /usr/bin/killall ppp
    /bin/sleep 3
    /usr/sbin/ppp -nat -ddial takas
    /sbin/ifconfig | /usr/bin/mail -s "ppp restart" mano@emailas.lt
fi
```